# CONFIGURACIÓN: PROTON DRIVE

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.

Última actualización: Marzo 2024

# ÍNDICE

## PROTON DRIVE


1. Crear cuenta
2. Subir y almacenar archivos
3. Compartir archivos cifrados de extremo a extremo (E2EE)
4. Configuraciones de seguridad
    - Recuperación de cuenta y datos
    - Activación del 2FA
    - Idioma y horario
    - Seguridad y privacidad
5. Descarga de aplicaciones

CONEXO

# CREAR CUENTA

## 1. Crear Cuenta en Proton Drive

- ➔ Ingresa a https://proton.me/es
- ➔ Haz clic en "**Drive**".




# CREAR CUENTA

**Nota:** si previamente creaste un cuenta en Proton VPN o Proton Mail, puedes usar esas mismas credenciales para iniciar sesión en Proton Drive. No necesitas crear una cuenta nueva

## 1. Crear Cuenta en Proton Drive

➔ Haz clic en "**Cree una cuenta gratuita**".




# CREAR CUENTA

**Nota:** si aún no tienes cuenta en Proton Mail, y quisieras obtener un **correo cifrado**, antes de crear la cuenta en Proton Drive, puedes hacer clic en "**Obtener una dirección de correo cifrado nueva**" eso te permitirá crear una cuenta en Proton Mail y Proton Drive.

## 1. Crear Cuenta en Proton Drive

- ➔ Rellena el formulario con un correo y crea una contraseña segura
- ➔ Haz clic en "**Comenzar a usar Proton Drive"**
- ➔ Introduce el código de 6 dígitos que te será enviado por correo y haz clic en verificar




# CREAR CUENTA

**Nota:** la versión gratuita de Proton, inicialmente te da 2 GB de almacenamiento, sin embargo, puedes completar ciertas misiones o tareas para elevar la capacidad de almacenamiento a **5 GB**

## 1. Crear Cuenta en Proton Drive

- ➔ Espera a que se  cree tu cuenta de Proton Drive". Aparecerá un mensaje en la pantalla cuando el proceso de verificación culmine.
- ➔ Coloca tu nombre de visualización y haz clic en "**Continuar"**







7







# CREAR CUENTA


**Nota:** estas son las misiones o tareas para elevar la capacidad de almacenamiento a **5 GB**. Puedes hacerlas ahora o más adelante (Tienes 29 días)


## 1. Crear Cuenta en Proton Drive

- ➔ Se te pedirá que coloques un correo o teléfono para restablecer tu cuenta en caso de que sea necesario. Deberás verificar el mismo más adelante
- ➔ Haz creado tu cuenta de Proton Drive. Haz clic en "**Siguiente**" para conocer funciones de Proton Drive

8




**Nota:** Te recomendamos no colocar un número de teléfono como medio de recuperación de tu cuenta.




# ALMACENAR

## 2. Subir y almacenar archivos

Con Proton Drive, toda la información que almacenes, estará cifrada de extremo a extremo. En la versión gratuita, **luego de completar las misiones o tareas,** tienes hasta 5 GB de espacio de almacenamiento.
Para subir y almacenar archivos tienes 2 opciones:

- ➔ en el menú lateral izquierdo haciendo clic en "**Nuevo**"
- ➔ En los iconos del lado superior izquierdo
- ➔ Aparecerá una ventana donde se podrá monitorear el proceso de carga del archivo




# COMPARTIR

## 3. Compartir archivos cifrados de extremo a extremo (E2EE)

Con Proton Drive, puedes compartir archivos de forma segura y cifrada a través de una contraseña. Para hacerlo sigue estos pasos:


➔ Haz clic en el ícono de compartir



# COMPARTIR

## 3. Compartir archivos cifrados de extremo a extremo (E2EE)

- ➔ Selecciona el archivo a compartir
- ➔ Haz clic en "**Crear enlace**"
- ➔ Haz clic en "**Ajustes de privacidad**" para configurar una contraseña y el tiempo de expiración del link









# COMPARTIR

## 3. Compartir archivos cifrados de extremo a extremo (E2EE)




- ➔ Configura una contraseña segura
- ➔ Configura el tiempo de expiración del link
- ➔ Haz clic en "**Guardar**"
- ➔ Copia el link y compartelo

**Nota:** Para que el receptor del link pueda visualizar y descifrar el archivo, debes compartir **de forma segura**, la contraseña que configuraste.



# SEGURIDAD

## 4. Configuraciones de seguridad

Existen ciertas configuraciones que podemos hacer a nuestra cuenta de Proton Drive para añadir capas de seguridad en el uso de esta herramienta. Sigue estos pasos:

- ➔ Haz clic en el ícono de engranaje ubicado en la parte superior derecha de la pantalla "**Ajustes**"
- ➔ Selecciona "**Todos los ajustes**"





**Nota:** si previamente tenías cuenta en los demás servicios de Proton (VPN, Mail o Pass) e hiciste estas configuraciones en esos ambientes, sólo debes verificar que las siguientes funciones estén configuradas para Proton Drive (la configuración replicarse para cada servicio de Proton que utilices con la misma cuenta)

# SEGURIDAD

## 4. Configuraciones de seguridad

### ➔ Recuperación de cuenta y datos





- ➔ Haz clic la opción "**Recuperación**" ubicada en el menú lateral izquierdo
- ➔ Verifica el correo de recuperación.
- ➔ Te recomendamos no activar la recuperación a través de tu número de teléfono
- ➔ Activa la recuperación de la información de tu cuenta a través de una "**Frase de recuperación**"

**Nota**: la recuperación a través de un dispositivo de confianza viene activada por defecto. Para usarla al iniciar sesion hay que hacer clic en **"mantener mi sesión iniciada"**

# SEGURIDAD


## 4. Configuraciones de seguridad

➔ **Recuperación de cuenta y datos**




➔ Coloca tu contraseña y haz clic en "**Autenticar**". Si tienes activada la A2F, te pedira el codigo de 6 dígitos

➔ Almacena la frase de recuperación en un lugar seguro como tu administrador de contraseñas





5

# SEGURIDAD

## 4. Configuraciones de seguridad

➔ **Activación del 2FA**





- ➔ Haz clic la opción "**Cuenta y contraseña**" ubicada en el menú lateral izquierdo
- ➔ Activa la opción "**App autenticadora**"
- ➔ Coloca tu contraseña y haz clic en "**Autenticar**"




# SEGURIDAD


## 4. Configuraciones de seguridad

### ➔ Activación del 2FA




- ➔ Haz clic en "**Siguiente**"
- ➔ Abre la aplicación autenticadora en tu teléfono y escanea el código QR que te muestra la pantalla. Clic en "**Siguiente**"
- ➔ Coloca el código de seguridad que te genera la aplicación
- ➔ Almacena los códigos de emergencia en un lugar seguro como tu administrador de contraseñas



# SEGURIDAD

## 4. Configuraciones de seguridad

- **Activación del 2FA**
  - Luego de configurar la aplicación autenticadora, puedes configurar tus llaves de seguridad como 2FA también
  - Recuerda configurar tu llave principal y tu llave de backup.






# SEGURIDAD

## 4. Configuraciones de seguridad

### ➔ Idioma y horario de preferencia


- ➔ Haz clic la opción "**Idioma y hora**" ubicada en el menú lateral izquierdo
- ➔ Selecciona el idioma y horario de preferencia



# SEGURIDAD

## 4. Configuraciones de seguridad

➔ **Seguridad y privacidad**




➔ Haz clic la opción "**Seguridad y privacidad**" ubicada en el menú lateral izquierdo

➔ Activa la opción de "**Habilitar registros avanzados**". Esto te permite llevar un registro de las direcciones IP desde donde accedes a tu cuenta de Proton Drive


**Nota:** para tener registro de la ubicación, el ISP o el modelo del dispositivo, desde dónde se estableció conexión en tu cuenta, debes tener la versión "**Proton Unlimited**" que dispone de "**Proton Sentinel**", el cual permite registrar los datos mencionados.

# SEGURIDAD

## 4. Configuraciones de Seguridad

### ➔ Seguridad y privacidad

- ➔ En la sección de "**Seguridad y privacidad**" ve al apartado de "**Privacidad y recolección de datos**".
- ➔ Desactiva las opciones de: "**Recolección de diagnósticos de uso**" y "**Envío de reportes de error**"



# DESCARGAS

## 5. Descarga de aplicaciones

- ➔ Ingresa a https://proton.me/es/drive/download
- ➔ Selecciona la aplicación que quieras instalar, de acuerdo al sistema operativo

