CONFIGURACIÓN SEGURA DEL CHROMEBOOK

CONEXO

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.

Última actualización: agosto 2022

ÍNDICE

CHROMEBOOK

1. Primeros pasos: Configuración Inicial
2. Configuraciones
   2.1 Ajustes de Sincronización
   2.2 Ajustes de Configuración
3. Almacenamiento
4. Apps más utilizadas
5. Explorar
6. Desvincular Cuentas / Reinicio de Fábrica
7. Chrome OS
8. Preguntas Frecuentes (FAQ's)
9. Otras páginas Consultar

CONEXO

CHROMEBOOK

Características:

- Sistema Operativo Chrome OS.
- Almacenamiento enfocado en la nube.
- Diseñado para hacer tareas de manera rápida, segura y fácil.
- Tiene protección de antivirus integrada y actualizaciones de software automáticas (hasta que el modelo lo permita).
- Acceso instantáneo a los archivos y aplicaciones favoritas.
- El acceso a la cuenta de Google, permite el acceso a los archivos de Google Drive y a las preferencias del navegador Chrome ya configuradas.

chromebook

https://www.google.com/chromebook/



PRIMEROS PASOS

1. Primeros Pasos: Configuración Inicial

- ➔ **Conecta tu Chromebook al cargador**
- ➔ **Pantalla de Bienvenida**
- ➔ **Configura el idioma de tu preferencia:** Por defecto, tu Chromebook tendrá activo el idioma inglés. Haz clic sobre el botón “English”, te mostrará una ventana en donde debes escoger, el idioma para tu Chromebook **(Spanish)** y para tu teclado **(Español - Latinoamérica).**
- ➔ **Configura los ajustes de accesibilidad:** puedes dejar por defecto los que vienen de forma predeterminada; sin embargo, puedes hacer clic en el botón “Accesibilidad” y explorar de acuerdo a tu preferencia, los que quieras activar.
- ➔ Haz clic en el botón “Empezar”.
- ➔ **Conectate a una Red Wi-Fi:** Selecciona la red e introduce la contraseña.
- ➔ **Acepta los términos y condiciones:** Desactiva la opción “Ayuda a mejorar las funciones y el rendimiento de Chrome OS enviando automáticamente datos de diagnóstico y uso a Google”. Luego haz clic en el botón “Aceptar y continuar”,
- ➔ Tu Chromebook buscará actualizaciones para descargarlas e instalarlas, espera unos minutos.



PRIMEROS PASOS

1. Primeros Pasos: Configuración Inicial

- ➔ **¿Quién está utilizando tu Chromebook?** Selecciona la opción “Tú. Configura este dispositivo para uso laboral o personal. Haz clic en “Siguiente”.

- ➔ **Inicia sesión en tu Chromebook con tu cuenta Google:** introduce tu correo Gmail y tu contraseña y haz clic “Siguiente”. Utiliza tu aplicación de autenticación de dos factores para colocar el código de 6 dígitos que te pide el sistema.
  Si seleccionas “Más opciones”, puedes crear una cuenta Google si aún no tienes una o puedes configurar una cuenta de Google con dominio corporativo, si es el caso.

- ➔ **Sincronizar tu Chromebook:** Haz clic en “No, gracias” para más adelante revisar manualmente qué permisos autorizar para la sincronización.

- ➔ **Conecta tu teléfono:** Haz clic en “No, gracias”. No recomendamos sincronizar tu dispositivo móvil con tu Chromebook.


- ➔ Espera que tu Chromebook instale aplicaciones básicas como Google Play.



CONFIGURACIONES

2. Configuraciones

2.1 Ajustes de sincronización: Para escoger manualmente qué datos de navegación se sincronizarán en Google Chrome, sigue estos pasos:




➔ Haz clic en el ícono de Google Chrome en la barra de tareas


➔ Se abrirá el navegador, En el botón de Ajustes, selecciona “Configuración”

CONFIGURACIONES

2. Configuraciones

- ➔ En el apartado de configuración selecciona “Google y tú” y luego, haz clic en “Sincronización y servicios de Google”
- ➔ Haz clic en “Gestionar qué sincronizas”








CONFIGURACIONES

2. Configuraciones



➔ Recomendamos que sólo sincronices los datos señalados.

Sin embargo, puedes activar las opciones de tu preferencia.




CONFIGURACIONES


2. Configuraciones

2.2 Ajustes de configuración: vamos a revisar todas las opciones de configuración para tu Chromebook, sigue estos pasos:

- ➔ Haz clic en la barra de notificaciones de tu Chromebook
- ➔ Selecciona el ícono de “Configuración”
- ➔ En el lado izquierdo, verás el menú de Configuración.



- ➔ Lo primero que haremos, será desactivar el Bluetooth. Actívalo sólo cuando sea necesario.




CONFIGURACIONES

2. Configuraciones

2.2 Ajustes de configuración

➔ En el apartado de “Cuentas”, haz clic en “Sincronización y servicios de Google”





➔ Deja las opciones desactivadas por defecto


➔ Haz clic en “Gestionar que sincronizas”



CONFIGURACIONES

2. Configuraciones

2.2 Ajustes de configuración:




Activa las opciones que te mostramos a continuación, según tu preferencia

CONFIGURACIONES

2. Configuraciones

2.2 Ajustes de configuración:




- Explora las opciones de configuración de “Dispositivo”, “Personalización” y “Buscador” y activa según tu preferencia de uso las que consideres.
- Haz clic en “Teclado”, para revisar la lista de combinaciones de tecla y así sepas cómo acceder rápido a distintas funciones




CONFIGURACIONES

2. Configuraciones

2.2 Ajustes de configuración:




➔ En Teclado, haz clic en “Ver combinación de teclas” y explora las distintas opciones




CONFIGURACIONES


2. Configuraciones

2.2 Ajustes de configuración:



- ➔ En la sección “Seguridad y privacidad” deja deshabilitadas las opciones por defecto
- ➔ Haz clic en “Pantalla de bloqueo e inicio de sesión”
- ➔ Introduce tu contraseña
- ➔ Activa la opción “Mostrar la pantalla de bloqueo al activar el dispositivo”








CONFIGURACIONES

2. Configuraciones

2.2 Ajustes de configuración:


➔ En la sección “Configuración Avanzada”, explora las distintas opciones, y personalízalas de acuerdo a tu preferencia :

- Fecha y Hora
- Idioma
- Archivos
- Impresoras
- Desarrolladores
- Accesibilidad



ALMACENAMIENTO

3. Almacenamiento




Accede al menú de aplicaciones:

- ➔ Haz clic en el botón de inicio
- ➔ Despliega el menú de aplicaciones

ALMACENAMIENTO

3. Almacenamiento




- ➔ En el menú de aplicaciones, ubica “Archivos”
- ➔ Haz clic para abrirla



ALMACENAMIENTO

3. Almacenamiento



En las Chromebook, el almacenamiento se caracteriza por estar en la nube a través de tu cuenta de **Google Drive**; sin embargo, los archivos que descargues de tu correo, de alguna aplicación, o copies a través de una memoria externa de almacenamiento, se guardarán **localmente en el disco duro** de tu Chromebook


Nota: Al desvincular tu cuenta de Google de tu Chromebook, los archivos almacenados localmente, permanecerán en el disco duro.



APPS

4. Apps más utilizadas


- ➔ En el menú de aplicaciones, ubica “Play Store”
- ➔ Haz clic para abrirla
- ➔ En la aplicación selecciona “Apps”, filtra por “Top populares”, “Categorías” o escribe en el buscador la que desees descargar.
- ➔ Selecciona la aplicación, ábrela y haz clic en “Instalar”



1

Desde la aplicación Play Store:


2



APPS


4. Apps más utilizadas

- ➔ En el menú de aplicaciones, ubica “Chrome Web Store”. Haz clic para abrirla
- ➔ En la aplicación escribe en el buscador la extensión que desees descargar.
- ➔ Ábrela y haz clic en “Añadir a Chrome”



1

Desde la Chrome Web Store:



2

EXPLORAR

5. Explorar

Tu Chromebook te ofrece un espacio en donde puedes explorar las últimas novedades de actualizaciones realizadas y te muestra distintos contenidos, tipo manual de uso, para que estudies funciones importantes, para acceder a este apartado, sigue estos pasos:


- ➔ En el menú de aplicaciones, ubica “Explorar”
- ➔ Haz clic para abrirla
- ➔ Tendrás acceso al contenido



REINICIO

6. Desvincular Cuentas / Reinicio de Fábrica

Si debes entregar tu Chromebook, desvincular cuentas, o borrar toda la información que contiene, sigue estos pasos según sea el caso:



Para borrar los valores configurados en tu navegador

- ➔ Ingresa al menú de configuración de Google Chrome (Ajustes - Configuración)
- ➔ Busca la sección “Restablecer configuración”
- ➔ Selecciona “Restaurar valores predeterminados originales de la configuración”
- ➔ Haz clic en “Restablecer configuración”

Nota: Al hacer esto, solo reinicias los valores de configuración de tu navegador Google Chrome




REINICIO

6. Desvincular Cuentas / Reinicio de Fábrica

Para Desvincular una cuenta:


- ➔ Haz clic en la barra de notificaciones de tu Chromebook
- ➔ Selecciona “Cerrar Sesión”
- ➔ Se cerrará tu perfil de Google y te mostrará la pantalla de inicio en donde estan la lista de otras cuentas que tengas vinculadas en tu Chromebook
- ➔ Debajo de la imagen y nombre de la cuenta que quieres desvicular, haz clic en los 3 puntos de ajustes. ⋮
- ➔ Selecciona “Eliminar cuenta”



Nota: Al hacer esto, solo desvinculas una cuenta, no se elimina la información almacenada localmente. Adicional, la cuenta principal no se puede desvincular

REINICIO

6. Desvincular Cuentas / Reinicio de Fábrica



Para Hacer un Reinicio de Fábrica

- ➔ Ingresa al menú de configuración de tu Chromebook (Barra de notificaciones - Configuración)
- ➔ Busca la sección “Configuración Avanzada” y haz clic en “Restablecer configuración”
- ➔ Busca “Powerwash” y haz clic en “Restablecer”
- ➔ Haz clic en “Reiniciar”

Nota: Al hacer esto borrarás todos los archivos locales almacenados en tu Chromebook y desvincularás todas las cuentas



CHROME OS

7. Chrome OS:

Es un Sistema Operativo rápido, sencillo y seguro que se usa en todas las Chromebooks. Algunas de sus características son:

El Botón para todo: Las Chromebooks tienen el Botón para todo, el cual te ayuda a encontrar lo que necesitas de forma rápida, como archivos, apps y respuestas en línea.

Batería de larga duración: Trabaja y juega hasta 12 horas con una sola carga.

Acceso sin conexión: Los documentos, hojas de cálculo, presentaciones y correos electrónicos recientes están disponibles cuando habilitas el acceso sin conexión.

Compatible con Microsoft Office: Las Chromebooks funcionan con Microsoft® Office. Ya sea que necesites usar Word, Excel® o PowerPoint®, puedes encontrar fácilmente las apps en la Web.

Copia de seguridad automática de los archivos de Drive: Con la Chromebook, los cambios que hagas en Documentos, Hojas de cálculo y Presentaciones de Google dentro de Google Drive se guardan automáticamente cuando estás conectado a Internet.

Zona de pruebas: Gracias a la zona de pruebas, el Sistema operativo Chrome mantiene separadas las distintas herramientas de software de tu Chromebook. De esta manera, incluso si una parte se ve afectada por un virus, el resto del dispositivo permanecerá seguro.

Recuperado de: https://www.google.com/intl/es_us/chromebook/chrome-os/



CHROME OS

7. Chrome OS



Inicio verificado: Cada vez que enciendes la Chromebook, se ejecuta un inicio verificado, es decir, se realiza una rigurosa verificación de seguridad automática en segundo plano para evitar el software malicioso.



Chip de seguridad: Protege tus datos. Todas las Chromebooks incluyen un chip de seguridad integrado para encriptar los datos más sensibles y protegerlos de ojos curiosos. Tienes la tranquilidad de que tu Chromebook estará protegida.



Modo de invitado: El modo de invitado te permite compartir tu Chromebook con amigos sin que tengas que darles tus credenciales de acceso. Los invitados no verán ninguno de los archivos guardados en las otras cuentas de usuario. Y, cuando salen de sus cuentas, de forma predeterminada no se guardan sus archivos ni historial locales.



Powerwash: Si se produce algún error excepcional, puedes solucionarlo con un solo clic. La función Powerwash de tu Chromebook permite restablecer fácilmente el dispositivo a la configuración de fábrica para deshacerte de cualquier software malicioso.



Admite múltiples usuarios: Comparte la Chromebook sin dar acceso a tu información personal. Una misma Chromebook admite múltiples usuarios simultáneamente y protege la privacidad de cada persona.

Recuperado de:
https://www.google.com/intl/es_us/chromebook/chrome-os/



CONSULTAS

9. Otras páginas a consultar:

Beneficios especiales solo para Chromebooks: con la compra y uso de una Chromebook puedes obtener descuentos en diversas apps: https://www.google.com/intl/es_us/chromebook/perks/

¿Cuáles son las novedades de Chromebook? Los Chromebooks se actualizan automáticamente para ofrecerte las últimas funciones y mantener el software rápido y al día.
https://www.google.com/intl/es_us/chromebook/whatsnew/

Accesibilidad en las Chromebook: Las Chromebooks incluyen funciones de accesibilidad útiles que se crearon conforme a principios de diseño inclusivos, a fin de empoderar a las personas con discapacidad para aprender, jugar y conectarse: https://www.google.com/intl/es_us/chromebook/accessibility/

¿Cómo usar una Chromebook? En esta página podrás revisar tutoriales sobre distintas funciones de tu Chromebook: https://www.google.com/intl/es_us/chromebook/howto/

Accesorios para Chromebooks: Encuentra accesorios que funcionarán a la perfección con tu Chromebook
https://www.google.com/chromebook/workswithchromebook/

The Adulthood by Chromebooks: Es una serie de contenidos relatada por distintos personajes animados, donde puedes obtener recomendaciones de uso para tu Chromebook según tu estilo de vida:
https://www.google.com/chromebook/the-adulthood/

